

שרת הדפסה GTWLPD

שרת ההדפסה GTWLPD הוא שרת LPD המאפשר לאפליקציה על המחשב המרכזי לשלוח הדפסות לתור הנמצא בתחנת המשתמש. השרת הוא חלק מחבילת האמולציה GTW420-Pro, ומותקן בספריית התוכנה.

לשרת ההדפסה יש ארבעה תורים מוגדרים מראש:

1. GT_EPSONQ תור הדפסה למדפסת ברירת מחדל

2. GT_PCL5Q תור הדפסה למדפסת ברירת מחדל

3. GT_PDF_EPSON תור הדפסה לדוא"ל

4. GT_PDF_PCL5 תור הדפסה לדוא"ל

בנוסף ניתן להגדיר תורים נוספים להדפסה במדפסות שאינן ברירת המחדל ומוכרות ע"י התחנה.

השרת מקבל עבודות הדפסה הכוללות פקודות הדפסה עבור Epson FX-80 או PCL-5 וממיר אותן לפורמט גרפי אותו ניתן להדפיס במערכות מבוססות Windows. המרת הפורמט מאפשרת שימוש בכול מדפסת הנתמכת ע"י Windows ללא תלות בפונט עברי.

שרת ה GTWLPD מאפשר משלוח עבודות הדפסה כדוא"ל בפורמט PDF. משלוח עבודת הדפסה לתורים 3 ו 4 הנ"ל תמיר את תוכן ההדפסה לפורמט PDF ותשלח אותו בדוא"ל לנמען המצוין בשורת הפקודה. על מנת לשלוח דוא"ל יש להגדיר את הפרמטרים של שרת הדואר היוצא בתפריט Settings|e-Printing ב GTW420-Pro.

eMail printing example

```
lpr -P email_print -U client@destination.com -J "Invoice from BATL" invoice.txt  
or  
lpr -P email_print -T "client@destination.com#Invoice from BATL" invoice.txt
```

לוגו/דף פירמה

ניתן להוסיף Logo של החברה לעבודות ההדפסה של השרת. קובץ הלוגו צריך להיות בפורמט JPG גודלו צריך להיות 2480x3507 בשני צבעים. קובץ הלוגו ממוזג ל Image של תוכן ההדפסה. על מנת שלא לדרוך על תוכן ההדפסה, מומלץ להשאיר את קובץ הלוגו לבן פרט לשוליים של 150 נקודות מלמעלה ומלמטה וכן 75 נקודות משמאל ומימין. את הלוגו יש לשמור בשם CompanyLogo.jpg, ולמקם אותו בספריית הנתונים של השרת בדרך כלל
c:\Documents and Settings\All Users\Application Data\BATL\GTW420-Pro\LPD"

פרמטרים בהדפסה

שרת ההדפסה GTWLPD מאפשר שינוי של מספר פרמטרים בסיסיים בהדפסה בעזרת קובץ אתחול. קובץ האתחול הוא VPrintParams.INI ונמצא אף הוא בספריית הנתונים של השרת.